

Utiliser le logiciel Audacity

Menu principal	
<p>1 Mettre en pause</p> <p>2 Lire</p> <p>3 Arrêter</p>	<p>4 Revenir au départ</p> <p>5 Aller à la fin</p> <p>6 Enregistrer</p>
<p>7 Outil de sélection</p> <p>8 Outil zoom</p> <p>9 Outil de glissement temporel</p>	<p>10 Synchroniser les pistes</p>
Paramétrer un enregistrement	Lire un fichier sous forme de spectrogramme
<ul style="list-style-type: none"> - Dans le menu <i>Edition</i> > <i>Préférences</i> : s'assurer que le périphérique d'enregistrement est reconnu. Sélectionner « Stéréo » dans le menu <i>Canaux</i> - Dans l'interface s'assurer que le volume du micro est bien ouvert. 	<ul style="list-style-type: none"> - « Edition / préférences / pistes » cliquer sur « Mode d'affichage par défaut » et sélectionner « Spectrogramme »
Manipuler une piste	Utiliser plusieurs pistes
<ul style="list-style-type: none"> - Pour zoomer sur une zone, utiliser l'outil zoom (8), clic gauche pour agrandir, clic droit pour réduire, pour sélectionner et agrandir la sélection, cliquer sur un point, maintenir le bouton enfoncé et glisser sur un autre. - Pour sélectionner une zone, utiliser l'outil sélection (7), cliquer sur le début de la sélection, maintenir le bouton enfoncé et glisser sur un la fin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pour ouvrir plusieurs fichiers en même temps, ouvrir le premier fichier puis « fichier / importer / Audio » et cliquer sur le fichier souhaité ou faire un drag and drop à partir d'un explorateur de fichier directement dans le panneau des pistes - Pour sélectionner toutes les pistes « Edition / Sélectionner / toutes » ; pour sélectionner une partie des pistes cliquer dans le panneau gris à gauche de la piste et, avec la touche maj enfoncée, cliquer sur les autres pistes souhaitées. - Pour synchroniser les pistes, utiliser le bouton « synchroniser les pistes » (10) - Pour déplacer une piste, utiliser « l'outil de glissement temporel » (9). Cliquer sur la piste à déplacer et glisser avec la souris